


# Integrarea senzorilor

Oprirea procesului de tipărire


# Oprirea procesului de tipărire: Cura

În Cura->Extensions deschideți  
„Post processing” și selectați  
"modify G-Code"




# Oprirea procesului de tipărire: Cura

In this menu select "Pause at height" from the "Add a script" menu.




# Oprirea procesului de tipărire: Cura

În Post Processing Plugin  
selectați "Pause at height" din  
meniul "Add a script"



# Oprirea procesului de tipărire: Cura

Acum adăugați pauza la înălțimea corectă. Consultați software-ul CAD pentru măsurători corecte



# Oprirea procesului de tipărire: REALvision

Navigați la stratul dorit și adăugați o pauză fie înainte fie după un anumit strat folosind butoanele

